АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

«АИС МФЦ ДЕЛО»

Руководство по установке опции «Интеграция с постаматом»

Листов 11

Оглавление

1. Описание 3
1.1. Описание опции 3
1.2. Технологические ограничения 3
2. УСТАНОВКА АИС МФЦ «ДЕЛО» 3
2.1. Установка 3
2.2. Установка и настройка PostgreSQL на AltLinux 9
3. УСТАНОВКА ОПЦИИ «Постамат» 11
3.1 Установка 11

1. ОПИСАНИЕ

1.1. Описание опции

Опция «Интеграция с постаматом» предназначена для автоматизации процесса выдачи результатов по части государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах, где используется программный комплекс АИС МФЦ «ДЕЛО». Опция позволяет автоматически разместить результат оказания услуги и сведения о получателе в ячейку, из которой гражданин забирает результат самостоятельно в удобное ему время, исключая время на получение талона и ожидание своей очереди в окно.

.

1.2. Технологические ограничения

Использование опции «Интеграция с постамато» невозможно без установки ПО АИС МФЦ «ДЕЛО»

2. УСТАНОВКА АИС МФЦ «ДЕЛО»

2.1. Установка

Для установки системы АИС МФЦ «ДЕЛО» необходимо запустить файл *setup.exe* из папки *MfcSetup*. В окне приветствия нажмите кнопку **Далее** (см. Рисунок 1).




Рисунок 1

Выберите пункт **Создать новую базу** и нажмите кнопку **Далее** (Рисунок 2)




Рисунок 2

Выберите тип сервера СУБД (поддерживаются и MS SQL Server и PostgreSQL Server, но приоритетный к выбору – PostgreSQL), укажите адрес сервера, учетные данные администратора БД и нажмите **Далее** (Рисунок 3).




Рисунок 3

Укажите учетные данные владельца БД и нажмите **Далее** (Рисунок 4).




Рисунок 4

Укажите каталог установки, имя экземпляра АИС МФЦ «ДЕЛО» и нажмите **Далее** (Рисунок 5).




Рисунок 5

Выберите необходимые компоненты, а также способ установки и нажмите **Далее** (Рисунок 6).




Рисунок 6

Укажите параметры публикации сайта МФЦ (Рисунок 7) и нажмите **Далее**.




Рисунок 7

На следующем шаге выберите пользователя, который по умолчанию будет иметь права администратора в устанавливаемом экземпляре АИС МФЦ «ДЕЛО» и нажмите **Далее** (Рисунок 8).




Рисунок 8

Выберите режим работы приложения (централизованная модель, удаленный офис) и нажмите **Далее** (Рисунок 9).




Рисунок 9

Укажите каталог, из которого будут загружаться образы документов в АИС МФЦ «ДЕЛО», и нажмите **Далее** (Рисунок 10).




Рисунок 10

Нажмите кнопку **Установить**.




Рисунок 11

После того, как установка выполнена, нажмите **Готово**.




Рисунок 12

2.2. Установка и настройка PostgreSQL на AltLinux

Для установки и настройки PostgreSQL на ОС AltLinux выполните данную инструкцию:

- Получение прав root:

su -
(su с "минусом")

- Установка:

apt-get update
apt-get install postgresql10-server
apt-get install postgresql10-contrib

Внимание!
Перед запуском службы необходимо создать системные базы данных:

/etc/init.d/postgresql initdb
(через systemctl postgresql initdb не работает)

- Доступ по сети:

echo "listen_addresses = '*'" >> /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf

Управление доступом:

- Для удаленного управления с любой машины:

echo "host all all 192.168.0.0/24 trust" >> /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
(настраивается индивидуально, приведено в качестве примера)

- Запуск службы:

service postgresql start


- Включение службы по умолчанию:

chkconfig postgresql on

3. УСТАНОВКА ОПЦИИ «ИНТЕГРАЦИЯ С ПОСТАМАТОМ»

3.1 Установка

Для настройки опции, войдите в АИС МФЦ «ДЕЛО», перейдите в раздел меню **Персонализация** (Ещё → Управление → Общие настройки) и нажмите кнопку «Загрузить архив персональных настроек» и загрузите файл «CustomTheme.zip» для включения опции на площадке.



Перейдите в раздел меню **Постамат** (Ещё → Управление → Индивидувальные настройки) и заполнить необходимые поля «Адрес сервеса», «Код постамата». Осуществить диагностику подключения по кнопке «Проверка».

