АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

«АИС МФЦ ДЕЛО»

Руководство по установке опции «Интеграция с ВИС»

Листов 20

Оглавление

1. Описание 3
1.1. Описание опции 3
1.2. Технологические ограничения 3
2. УСТАНОВКА АИС МФЦ «ДЕЛО» 4
2.1. Установка 4
2.2. Установка и настройка PostgreSQL на AltLinux 10
3. УСТАНОВКА «ДИСПЕТЧЕР СМЭВ» 12
3.1. Установка 12
4. УСТАНОВКА ОПЦИИ «ИНТЕГРАЦИЯ С ВИС» 18
4.1. Установка 18

1. ОПИСАНИЕ

1.1. Описание опции

Опция «Интеграция с ВИС» предназначена для автоматизации процесса приема услуг, и также для передачи и получения пакетов документов посредством СМЭВ в многофункциональных центрах, использующих программный комплекс АИС МФЦ «ДЕЛО».

1.2. Технологические ограничения

Использование опции «Интеграция с ВИС» невозможно без установки ПО АИС МФЦ «ДЕЛО» и «Диспетчер СМЭВ».

2. УСТАНОВКА АИС МФЦ «ДЕЛО»

2.1. Установка

Для установки системы АИС МФЦ необходимо запустить файл *setup.exe* из папки *MfcSetup*. В окне приветствия нажмите кнопку **Далее** (см. Рисунок 1).




Рисунок 1

Выберите пункт **Создать новую базу** и нажмите кнопку **Далее** (Рисунок 2)




Рисунок 2

Выберите тип сервера СУБД (поддерживаются и MS SQL Server и PostgreSQL Server, но приоритетный к выбору – PostgreSQL), укажите адрес сервера, учетные данные администратора БД и нажмите **Далее** (Рисунок 3).




Рисунок 3

Укажите учетные данные владельца БД и нажмите **Далее** (Рисунок 4).




Рисунок 4

Укажите каталог установки, имя экземпляра АИС МФЦ и нажмите **Далее** (Рисунок 5).




Рисунок 5

Выберите необходимые компоненты, а также способ установки и нажмите **Далее** (Рисунок 6).




Рисунок 6

Укажите параметры публикации сайта МФЦ (Рисунок 7) и нажмите **Далее**.




Рисунок 7

На следующем шаге выберите пользователя, который по умолчанию будет иметь права администратора в устанавливаемом экземпляре АИС МФЦ и нажмите **Далее** (Рисунок 8).




Рисунок 8

Выберите режим работы приложения (централизованная модель, удаленный офис) и нажмите **Далее** (Рисунок 9).




Рисунок 9

Укажите каталог, из которого будут загружаться образы документов в АИС МФЦ, и нажмите **Далее** (Рисунок 10).




Рисунок 10

Нажмите кнопку **Установить**.




Рисунок 11

После того, как установка выполнена, нажмите **Готово**.




Рисунок 12

2.2. Установка и настройка PostgreSQL на AltLinux

Для установки и настройки PostgreSQL на ОС AltLinux выполните данную инструкцию:

- Получение прав root:

su -
(su с "минусом")

- Установка:

apt-get update
apt-get install postgresql10-server
apt-get install postgresql10-contrib

Внимание!
Перед запуском службы необходимо создать системные базы данных:

/etc/init.d/postgresql initdb
(через systemctl postgresql initdb не работает)

- Доступ по сети:

echo "listen_addresses = '*'" >> /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf

Управление доступом:

- Для удаленного управления с любой машины:

echo "host all all 192.168.0.0/24 trust" >> /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

(настраивается индивидуально, приведено в качестве примера)

- Запуск службы:

service postgresql start

- Включение службы по умолчанию:

chkconfig postgresql on

3. УСТАНОВКА «ДИСПЕТЧЕР СМЭВ»

3.1. Установка

Установка производится пользователем, наделенным правами администратора, посредством запуска исполняемого файла setup.exe.




Рисунок 13

Нажмите кнопку **Далее** и выберите путь и тип установки. Доступны два способа установки (Рисунок 14).




Рисунок 14

1. **Создать новую базу данных** – данный пункт выбирается если диспетчер устанавливается первый раз;
2. **Подключиться к существующей базе данных** – данный пункт выбирается если уже диспетчер установлена на сервере и требуются какие-либо действия с данным экземпляром.

Выберите **Создать новую базу данных** и нажмите **Далее**.

В следующем окне укажите адрес сервера БД, логин и пароль администратора (Рисунок 15).




Рисунок 15

В новом окне введите имя владельца БД, укажите для него пароль и нажмите **Далее** (Рисунок 16).




Рисунок 16

По желанию вы можете изменить путь установки диспетчера, а так же его имя (Рисунок 17).




Рисунок 17

На следующем этапе можно выбрать компоненты для установки, мы выбираем все (Рисунок 18).




Рисунок 18

Укажите веб-сайт и имя приложения.

Внимание! Можно не изменять настройки, предлагаемые по умолчанию. Как пример (Рисунок 19).




Рисунок 19

Далее укажите настройки FTP-сайта, выберите то, что предлагается по умолчанию (см. Рисунок 20), либо изменить на свои.




Рисунок 20

В следующем окне нажмите **Установить** – произойдёт установка диспетчера СМЭВ (Рисунок 21).



Диспетчер СМЭВ-3 1.0
Программа готова установить Диспетчер СМЭВ-3
Нажмите кнопку "Установить", чтобы начать установку. Чтобы просмотреть или изменить параметры установки, нажмите кнопку "Назад". Нажмите кнопку "Отмена" для выхода из программы.
< Назад
Установить
Отмена

Рисунок 21

4. УСТАНОВКА ОПЦИИ «ИНТЕГРАЦИЯ С ВИС»

4.1. Установка

Для настройки интеграции с ВИС, войдите в АИС МФЦ ДЕЛО, перейдите в раздел меню **Справочники** (Ещё → Управление → Справочники).




Рисунок 22

Нажмите кнопку **Импорт** и загрузите файл архива (3_ЕСИА.zip).




Рисунок 23

Далее, откройте диспетчер СМЭВ и перейдите в раздел **Виды сведений**.




Рисунок 24

Нажмите кнопку **Импорт**, чтобы загрузить файлы архива с видами сведений (по одному за операцию):

- urn___mincomsvyaz_esia_reg_service_confirm_1.4.2.zip
- urn___mincomsvyaz_esia_reg_service_delete_account_1.4.2.zip
- urn___mincomsvyaz_esia_reg_service_find_account_1.4.2.zip
- urn___mincomsvyaz_esia_reg_service_register_1.4.2.zip
- urn___mincomsvyaz_esia_reg_service_register_by_simplified_1.4.2.zip
- urn___mincomsvyaz_esia_reg_service_register_child_1.4.1.zip




Рисунок 25

В настройках АИС МФЦ ДЕЛО, перейдите в раздел меню **Индивидуальные настройки** (Ещё → Управление → Ещё → Параметры системы → Индивидуальные

настройки), пропишите адрес диспетчера и нажмите кнопку **Сохранить**.




Рисунок 26