

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
«АИС МФЦ ДЕЛО»

**Руководство по установке и использованию опции «Библиотека для
работы с ВС СФР»**

В данном документе приведены сведения о порядке работы с опцией «Библиотека для работы с ВС СФР», которая предназначена для обеспечения возможности межведомственного электронного обмена информацией между АИС МФЦ «ДЕЛО» и Социальным Фондом России посредством СМЭВ версии 3.х.

Книга не является полной документацией к программному обеспечению. Для использования программы необходимо наличие других книг, включаемых в комплект.

Система АИС «МФЦ ДЕЛО» постоянно совершенствуется и в связи с этим возможны некоторые несоответствия, касающиеся описания пользовательского интерфейса.

Документация разработана совместно специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы (Софт)» и Общества с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)».

Право на тиражирование программных продуктов и документации принадлежит ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)» и ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)».

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

© ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)». Все права защищены

© ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)». Все права защищены

107113, Москва, ул. Шумкина, д. 20 стр. 1. Тел/факс: (495) 221-24-31 e-mail: support@eos.ru
<http://www.eos.ru>

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОПИСАНИЕ ОПЦИИ.....	4
2.	УСТАНОВКА АИС «МФЦ ДЕЛО»	5
3.	УСТАНОВКА POSTGRESQL НА ОС ALT LINUX.....	11
4.	УСТАНОВКА ПО «ДИСПЕТЧЕР СМЭВ»	12
5.	УСТАНОВКА ОПЦИИ «БИБЛИОТЕКА ДЛЯ РАБОТЫ С ВС СФР»	18
6.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЦИИ «БИБЛИОТЕКА ДЛЯ РАБОТЫ С ВС СФР»	19

1. ОПИСАНИЕ ОПЦИИ

Опция «Библиотека для работы с ВС СФР», предназначена для обеспечения возможности межведомственного электронного обмена информацией между АИС МФЦ «ДЕЛО» и Социальным Фондом России посредством СМЭВ версии 3.х.

Использование опции «Библиотека для работы с ВС СФР» невозможно без установки программного обеспечения АИС «МФЦ ДЕЛО», подсистемы «Диспетчер СМЭВ».

Опция обеспечивает выполнение следующих функций:

- Обеспечение возможности отправки структурированной информации;
- Обеспечение возможности получения структурированной информации;
- Возможность отправки вложений;
- Возможность получения вложений.

2. УСТАНОВКА АИС «МФЦ ДЕЛО»

Для установки системы АИС МФЦ «ДЕЛО» необходимо запустить файл *setup.exe* из папки *MfcSetup*. В окне приветствия нажмите кнопку **Далее** (см. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).




Рис. 1

Выберите пункт **Создать новую базу** и нажмите кнопку **Далее** (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**)




Рис. 2

Выберите тип сервера СУБД (поддерживаются и MS SQL Server, и PostgreSQL Server, но приоритетный к выбору – PostgreSQL), укажите адрес сервера, учетные данные администратора БД и нажмите **Далее** (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

МФЦ 4.1

Сервер базы данных

Выберите сервер базы данных и укажите параметры соединения.

Тип сервера СУБД

☐ MS SQL Server

☒ PostgreSQL Server

Сервер СУБД:

192.168.0.134

Имя администратора СУБД:

postgres

Пароль администратора СУБД:

.....

< Назад Далее > Отмена

Рис. 3

Укажите учетные данные владельца БД и нажмите **Далее** (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

МФЦ 1.0

База данных

Выберите параметры создаваемой базы данных.

Имя владельца БД:

mfcs_ag

Пароль владельца БД:

.....

Подтверждение пароля владельца БД:

.....

< Назад Далее > Отмена

Рис. 4

Укажите каталог установки, имя экземпляра АИС МФЦ «ДЕЛО» и нажмите **Далее** (Ошибка! Источник ссылки не найден.).




Рис. 5

Выберите необходимые компоненты, а также способ установки и нажмите **Далее** (Ошибка! Источник ссылки не найден.).




Рис. 6

Укажите параметры публикации сайта МФЦ (Ошибка! Источник ссылки не найден.) и нажмите **Далее**.




Рис. 7

На следующем шаге выберите пользователя, который по умолчанию будет иметь права администратора в устанавливаемом экземпляре АИС МФЦ «ДЕЛО» и нажмите **Далее** (Ошибка! Источник ссылки не найден.).




Рис. 8

Выберите режим работы приложения (централизованная модель, удаленный офис) и нажмите **Далее** (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).




Рис. 9

Укажите каталог, из которого будут загружаться образы документов в АИС МФЦ «ДЕЛО», и нажмите **Далее** (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).




Рис. 10

Нажмите кнопку **Установить**.




Рис. 11

После того, как установка выполнена, нажмите **Готово**.




Рис. 12

3. УСТАНОВКА POSTGRESQL НА ОС ALT LINUX

Для установки и настройки PostgreSQL на ОС AltLinux выполните данную инструкцию:

- Получение прав root:

[su -](#)
[\(su с "минусом"\)](#)

- Установка:

[apt-get update](#)
[apt-get install postgresql10-server](#)
[apt-get install postgresql10-contrib](#)

Внимание!

Перед запуском службы необходимо создать системные базы данных:

[/etc/init.d/postgresql initdb](#)

(через systemctl postgresql initdb не работает)

- Доступ по сети:

[echo "listen_addresses = '*'" >> /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf](#)

Управление доступом:

- Для удаленного управления с любой машины:

[echo "host all all 192.168.0.0/24 trust" >> /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf](#)

(настраивается индивидуально, приведено в качестве примера)

- Запуск службы:

[service postgresql start](#)

- Включение службы по умолчанию:

[chkconfig postgresql on](#)

4. УСТАНОВКА ПО «ДИСПЕТЧЕР СМЭВ»

Установка производится пользователем, наделенным правами администратора, посредством запуска исполняемого файла setup.exe.




Рис. 13

Нажмите кнопку «Далее» и выберите путь и тип установки. Доступны два способа установки (Рисунок 14).




Рис. 14

1. **Создать новую базу данных** – данный пункт выбирается если ПО «Диспетчер СМЭВ» устанавливается первый раз;
2. **Подключиться к существующей базе данных** – данный пункт выбирается если ПО «Диспетчер СМЭВ» уже установлено на сервере и требуются какие-либо действия с данным экземпляром.

Выберите «Создать новую базу данных» и нажмите «Далее».

В следующем окне укажите адрес сервера БД, логин и пароль администратора (Рисунок 3).

Рис. 15

В новом окне введите имя владельца БД, укажите для него пароль и нажмите «Далее» (Рисунок 15).

Рис. 16

По желанию можно изменить путь установки ПО «Диспетчер СМЭВ», а также его имя (Рисунок 16).




Рис. 17

На следующем этапе можно выбрать компоненты для установки, необходимо выбрать все (Рисунок 18).




Рис. 18

Укажите веб-сайт и имя приложения.

Внимание! Можно не изменять настройки, предлагаемые по умолчанию. Как пример (Рисунок 19).




Рис. 19

Далее укажите настройки FTP-сайта, выберите то, что предлагается по умолчанию (Рисунок 20), либо измените на свои.




Рис. 20

В следующем окне нажмите «**Установить**» – произойдёт установка ПО «Диспетчер СМЭВ» (Рисунок 21).




Рис. 21

В рамках завершающего шага необходимо перейти в ИИС, найти пул приложения Диспетчер СМЭВ и, нажав правую кнопку выбрать команду «Restart».

5. УСТАНОВКА ОПЦИИ «БИБЛИОТЕКА ДЛЯ РАБОТЫ С ВС СФР»

Для установки и настройке опции, войдите в Подсистему «Диспетчер СМЭВ». На главной странице необходимо нажать на кнопку «Перейти к бета версии нового Диспетчера СМЭВ».





Рис. 22

Далее необходимо перейти в раздел «Настройки» - «Дополнительные». Напротив Eos.Smev3.Adapters.Sft.dll активировать чекбокс и сохранить изменения.

Рис. 23



6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЦИИ «БИБЛИОТЕКА ДЛЯ РАБОТЫ С ВС СФР»

Для использования опции «Библиотека адаптеров для работы с ВС СФР» достаточно выполнить пункты 1-5 из текущего руководства по установке и использованию программного обеспечения. В дальнейшем взаимодействовать с данным программным обеспечением с точки зрения пользовательского интерфейса нет необходимости. В дополнение к использованию данного ПО (функционально) могут быть установлены различные модули для работы с ВС СФР, которые будут активироваться автоматически при загрузке в подсистему «Диспетчер СМЭВ», и становиться доступными для использования из ПО АИС МФЦ «ДЕЛО».