

1. ОПИСАНИЕ

1.1. Описание

Модуль взаимодействия СМЭВ 4 – это программное обеспечение, предназначенное для запроса и получения сведений из витрин данных Поставщиков, посредством регламентированных запросов и системы межведомственного электронного взаимодействия версии 4.x (далее – СМЭВ 4).

1.2. Технологические ограничения

Установка модуля взаимодействия СМЭВ 4 невозможна без установки подсистемы «Диспетчер СМЭВ» для системы «ЭОС Платформа».

2. УСТАНОВКА ПО ПОДСИСТЕМА «ДИСПЕТЧЕР СМЭВ» ДЛЯ СИСТЕМЫ «ЭОС ПЛАТФОРМА»

2.1. Установка

1) Распаковать архив в каталог /opt/smev3

```
unzip /tmp/package.zip -d /opt/smev3
```

2) Перейти в каталог со скриптами (в зависимости от сборки путь может отличаться)

```
Cd /opt/smev3/lib/install/install_*/linux
```

3) Запустить скрипт бэка (команда приведена в качестве примера и может отличаться):

```
sudo bash ./configure_smevdispsrv_linux.sh --InstanceDir /opt/smev3 --AppName smev3 --DBServer localhost --DBAdmin postgres --DBAdminPass '*' --DBOwner smev3 --DBOwnerPass '*' --PortA 10001 --PortB 10002
```

--InstanceDir – путь файлов приложения

--AppName – название приложения

--DBProvider – тип СУБД

--DBServer – адрес СУБД

--DBAdmin – администратор СУБД

--DBAdminPass пароль администратора СУБД

--DBOwner владелец БД приложения

--DBOwnerPass пароль владельца БД приложения

--PortA --PortB – внутренние порты приложения для доступа к бэку

4) Запустить скрипт фронта (команда приведена в качестве примера и может отличаться):

```
sudo bash ./configure_smevdispweb_linux.sh --InstanceDir /opt/smev3 --AppName smev3 -WebServerName delo-smev.ru --AppSrvUrl "http://localhost:10001" --PfxPath /home/administrator/certificate.pfx --PfxPassphrase '*'
```

--InstanceDir – путь файлов приложения

--AppName – название приложения

--WebServerName – доменное имя приложения

--WebServerPort – порт веб приложения (если не указать будет доступен по 80 и 443 портам)

--AppSrvUrl – адрес бэка приложения

--PfxPath – путь до SSL сертификата (сертификат должен быть в формате pfx,

допустимо использовать самописный)

--PfxPassphrase – пароль SSL сертификата.

3. УСТАНОВКА МОДУЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СМЭВ 4

3.1. Установка

1. Загрузите лицензию на модуль взаимодействия СМЭВ 4 в подсистему «Диспетчер СМЭВ» для Системы «ЭОС Платформа»;
2. Откройте ПО подсистема «Диспетчер СМЭВ» для Системы «ЭОС Платформа» и перейдите в раздел «Витрины»;
3. Нажмите кнопку **Импорт**, чтобы загрузить файл архива с необходимым РЗ.




Рисунок 1