

Программное обеспечение по направлению и обработке межведомственных запросов

Руководство по установке опции «Взаимодействие с СФР России»

Москва
Электронные Офисные Системы
2023

В данном документе приведены сведения о порядке работы с Опцией «Взаимодействие с СФР России», которая предоставляет возможность организации взаимодействия между АИС МФЦ «ДЕЛО», использующейся в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и автоматизированной системой Социального Фонда России (СФР) в электронном виде по видам сведений СМЭВ 3 с возможностью передачи со стороны многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде данных об обратившемся заявителе, о положенном ему наборе социальных услуг, об отказе от получения набора социальных услуг. Опция «Взаимодействие с СФР России» является модулем подсистемы «Диспетчер СМЭВ».

Книга не является полной документацией к программному обеспечению. Для использования программы необходимо наличие других книг, включаемых в комплект.

Подсистема «Диспетчер СМЭВ» постоянно совершенствуется и в связи с этим возможны некоторые несоответствия, касающиеся описания пользовательского интерфейса.

Документация разработана совместно специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы (Софт)» и Общества с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)».

Право на тиражирование программных продуктов и документации принадлежит ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)» и ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)».

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

© ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)». Все права защищены

© ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)». Все права защищены

107113, Москва, ул. Шумкина, д. 20 стр. 1. Тел/факс: (495) 221-24-31 e-mail: support@eos.ru
<http://www.eos.ru>

Оглавление

1. Описание опции.....	4
2. Установка Диспетчера СМЭВ	5
3. Установка опции «Взаимодействие с СФР России»	10
3.1 Необходимые настройки на Диспетчере СМЭВ 3 для работы с опцией	10

1. Описание опции

Опция «Взаимодействие с СФР России», предназначена для интеграции с АИС МФЦ «ДЕЛО» посредством СМЭВ3

Опция обеспечивает выполнение следующих функций:

- Настройка маршрутизации запросов по адаптерам ВС СМЭВ 3 в интерфейсе АИС МФЦ «ДЕЛО»;
- Межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде с СФР России посредством СМЭВ 3.

2. Установка Диспетчера СМЭВ

Установка производится посредством запуска исполняемого файла setup.exe.




Рис. 1 Мастер установки

Нажмите кнопку **Далее**. Далее выберите путь и тип установки. Доступны четыре способа установки (Рис. 2).




Рис. 2 Выбор типа установки

1. **Создать новую базу данных** – данный пункт выбирается если диспетчер устанавливается первый раз.

2. **Подключиться к существующей базе данных** – данный пункт выбирается если уже диспетчер установлена на сервере и требуются какие-либо действия с данным экземпляром

Выбираем **Создать новую базу данных** и нажимаем **Далее**

В следующем окне указываем адрес к серверу БД, логин и пароль администратора (Рис 3.)




Рис. 3 Ввод информации о сервере БД

В новом окне создаем владельца БД, указываем для него пароль и нажимаем **Далее** (Рис 4.)

Рис. 4 Ввод параметров базы данных

По желанию вы можете изменить путь установки диспетчера, а так же ее имя (Рис 5.)

Рис. 5 Выбор пути установки и имени экземпляра

На следующем этапе можно выбрать компоненты для установки, мы выбираем все (Рис 6.)




Рис. 6 Выбор компонентов установки

Укажите веб-сайт и имя приложения, можно не изменять настройки, предлагаемые по умолчанию. Как пример (Рис 7.)




Рис. 7 Путь публикации сайта

Далее необходимо указать настройки FTP-сайта, можно так же выбрать то, что предлагается по умолчанию, пример (Рис 8.). Либо изменить на свои




Рис. 8 Параметры FTP-сайта

В следующем окне нажмите **Установить** – начнется установка диспетчера СМЭВ (Рис 9.)




Рис. 9 Подтверждение начала установки диспетчера

3. Установка опции «Взаимодействие с СФР России»

3.1 Необходимые настройки на Диспетчере СМЭВ 3 для работы с опцией

1. Чтобы Диспетчер мог принимать и отправлять запросы по определенному виду сведений, необходимо, чтобы адаптер к этому ВС был загружен на Диспетчер. Для загрузки ВС необходимо в разделе **«Виды сведений»** нажать кнопку «Импорт», далее «Выбрать файл» и загрузить файлы из архива «Комплект ПО» поочередно, предварительно разархивировав архив.

Виды сведений

Название

Namespace URI

Статус: ничего не выделено

Фильтр Очистить фильтр

+ Добавить ✗ Удалить 📄 Экспорт 📄 Импорт

Статус Название Namespace URI

Рис. 10 Раздел Виды сведений

2. Для отправки запроса необходимо в разделе **«Очередь сообщений»** нажать на кнопку управления **«Зарегистрировать»**, далее выбрать адаптер ВС из числа зарегистрированных на Диспетчере. В открывшейся форме запроса заполнить необходимые поля и отправить запрос.

Очередь: Исходящие запросы Входящие запросы

Рассылка: Да Нет

Внешняя система: не выбрана

Номер во внешней системе

Примечание

Вид сведений: не выбран

Состояние запроса: Активные Приостановленные Удалённые

Время создания с: 00:00 по: 00:00

Статус: ничего не выделено

Фильтр Очистить фильтр

Отправить Остановить ✗ Удалить 🔄 Восстановить + Зарегистрировать 📄 Импорт 📄 Экспорт

Получить

Статус Вид сведений Внешняя система Номер во внешней системе Время создания Время изменения статуса Плановое время Число попыток Примечание

Рис. 11 Очередь сообщений