

Опция «Сервер удаленной проверки ЭП»

Руководство по установке и эксплуатации

Москва

Электронные Офисные Системы

2025

АННОТАЦИЯ

В данном документе приведены сведения о порядке работы с Опцией «Сервер удаленной проверки ЭП», которая предназначена для проведения проверки электронной цифровой подписи файлов, прикрепленных к РК (РКПД), на компьютерах, на которых не установлены средства криптографической защиты информации (СКЗИ).

Книга не является полной документацией к программному обеспечению. Для использования программы необходимо наличие других книг, включаемых в комплект.

Документация разработана специалистами ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭОС».

«ДЕЛО» является торговой маркой ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭОС».

Право на тиражирование программных продуктов и документации принадлежит ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ЭОС».

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

© ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭОС». Все права защищены

107113, Москва, ул. Шумкина, д. 20 стр. 1.

Тел/факс: (495) 221-24-31

e-mail: support@eos.ru

<http://www.eos.ru>



Опция «Сервер удаленной проверки ЭП» (далее сервер проверки ЭП) дает возможность пользователям, на компьютерах на которых не установлены средства криптографической защиты информации (СКЗИ), проводить проверку электронной цифровой подписи файлов, прикрепленных к РК (РКПД).

СКЗИ должны быть установлены на том рабочем месте, на котором будет запускаться **сервер проверки ЭП**.

Чтобы запустить сервер проверки ЭП:

1. Щелкните на кнопке **Пуск** и выберите раскрывающееся меню **Программы**.

В открывшемся списке выберите раскрывающееся меню **ДЕЛО**, которое содержит команды запуска подсистем и приложений.

Щелкните на команде **Криптосервер**. Откроется окно сервера проверки ЭЦП (см. Рис. 1).





Рис. 1 Окно **Сервер проверки ЭП**

Кнопка **Запустить сервер** предназначена для запуска сервера проверки ЭП, кнопка **Остановить сервер** – для остановки, кнопка **Закрыть** – для закрытия окна сервера.




Внимание. Сервер удаленной проверки ЭП должен быть запущен на протяжении всего времени, пока пользователи пользуются функцией проверки электронной цифровой подписи.

Если сервер был запущен, то при попытке закрыть его окно на экран будет выведено сообщение:



Чтобы закрыть окно сервера щелкните на кнопке **Да**. Сервер при этом будет остановлен. Для отказа от остановки сервера и закрытия окна щелкните на кнопке **Нет**.

Если пользователь, не имеющий на своем компьютере СКЗИ, попытается провести проверку подписи файла при закрытом приложении **Сервер проверки ЭП**, система выведет на экран сообщение следующего вида:



Обеспечение доступа пользователей к серверу проверки ЭП

Параметры доступа пользователей системы «ДЕЛО» к **серверу проверки ЭП** устанавливаются с помощью специального приложения **Доступ к серверу проверки ЭП**.



Внимание. Устанавливать и изменять параметры доступа к **серверу проверки ЭП** может пользователь, на компьютере которого установлено приложение **Доступ к серверу проверки ЭП**.

Чтобы запустить приложение «Доступ к серверу проверки ЭП», выполните следующие действия:

1. Щелкните на кнопке **Пуск** и выберите раскрывающееся меню **Программы**.

В открывшемся списке выберите раскрывающееся меню **ДЕЛО**, содержащее команды запуска подсистем и приложений.

2. Выберите команду **Криптоконфигуратор**. На экране появится окно, показанное на Рис. 2.




Рис. 2 Окно **Вход в систему ДЕЛО**

3. Введите с клавиатуры в поле **Имя** имя-логин технолога системы и нажмите клавишу TAB. Курсор перейдет в поле **Пароль**.
4. Укажите пароль и щелкните на кнопке **Ввод** или нажмите клавишу ENTER. Откроется окно приложения (см. Рис. 3).



Драйвер	Сервер	Порт	Имя	Фамилия	Подразделение
WinSock	localhost	28147	TVER	Тверская У.Л.	Администратор
WinSock	localhost	28147	ETA	Емельяненко Т.А	Управление ОД
WinSock	localhost	28147	W1	Журавлёва М.Б.	Управление ПЭ
WinSock	localhost	28147	ЛСЛ	Лихачева С.Л.	Управление делами
WinSock	localhost	28147	Q1	Науменков С.Н.	Юрилич.отдел
WinSock	localhost	28147	ОПБ	Озерова П.Б.	Секретариат
WinSock	localhost	28147	E1	Кобзина И.Г.	Отдел кадров
WinSock	localhost	28147	A1	Вострецова С.А.	Архив
WinSock	localhost	28147	77	Макарова С.В.	Аналитический отдел
WinSock	localhost	28147	VV	Вобликов А.П.	Аналитический отдел

Рис. 3 Окно **Доступ к серверу проверки ЭП**

Строка меню окна имеет один пункт – **Настройки**, содержащий команду вызова специального окна для установки параметров доступа пользователей к **серверу проверки ЭП**.

Кнопка **Закреть**, расположенная в правом нижнем углу окна, предназначена для закрытия приложения

Сведения об организации доступа пользователей к **серверу проверки ЭП** представлены в виде таблицы, в графах которой находится следующая информация:

- **Драйвер** – интерфейс сетевого взаимодействия;
- **Сервер** – имя сервера или его IP адрес;

- **Порт** – номер порта подключения сервера проверки ЭЦП (для интерфейса WinSock) или имя приложения сервера (для NamedPipes);
- **Имя** – имя (логин) пользователя в системе «ДЕЛО»;
- **Фамилия** – фамилия, имя, отчество пользователя;
- **Подразделение** – подразделение, в котором работает пользователь.

Заголовки колонок таблицы одновременно являются кнопками сортировки. Щелчок на заголовке-кнопке приводит к сортировке записей в соответствии со значениями данного столбца. Например, щелчок на заголовке **Фамилия** приведет к сортировке записей таблицы в алфавитном порядке фамилий пользователей, а щелчок на заголовке **Порт** – к сортировке записей в порядке возрастания номеров портов. Повторный щелчок на заголовке меняет порядок сортировки на противоположный текущему.

Колонки **Имя**, **Фамилия** и **Подразделение** заполняются автоматически после создания записи пользователя в справочнике **Пользователи**.

Значения в колонках **Драйвер**, **Сервер** и **Порт** устанавливаются в окне **Параметры доступа к серверу проверки ЭП**.

Чтобы настроить параметры доступа к серверу для конкретного пользователя:

1. Выделите в таблице строку, соответствующую нужному пользователю;
2. В строке меню окна щелкните пункт **Настройки** и выберите команду **Параметры**. Откроется окно установки параметров доступа к **серверу проверки ЭП** (см. Рис. 4).
3. В поле **Драйвер** из раскрывающегося списка выберите один из двух интерфейсов сетевого взаимодействия: WinSock или NamedPipes.




Рис. 4 Окно установки параметров доступа к серверу проверки ЭП

4. В поле **Адрес сервера** путем выбора из списка установите имя компьютера, на котором установлен **сервер проверки ЭП** (или его IP адрес). По умолчанию задано значение Localhost (в этом случае поиск сервера будет проводиться на компьютере данного пользователя).
5. Если в качестве интерфейса сетевого взаимодействия выбран WinSock, в поле **Приложение или порт** вводом с клавиатуры задайте номер порта подключения сервера. Если же был выбран NamedPipes, укажите имя приложения сервера. Значение, заданное в этом поле, должно совпадать с параметром application файла office.ini сервера.
6. Заполнив поля, сохраните введенную информации, щелкнув на кнопке **Записать**.