

**Программное обеспечение по направлению и обработке межведомственных
запросов**

Руководство по установке подсистемы «Диспетчер СМЭВ»

В данном документе приведены сведения о порядке установки подсистемы «Диспетчер СМЭВ», которая предназначена для:

- Получения запросов из внешних систем (СЭД «Дело», АИС МФЦ «Дело» и др.) для отправки их в ведомства через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), опроса СМЭВ на предмет поступления ответов, и доставки ответов во внешние системы
- Получения из СМЭВ входящих запросов в адрес внешних систем, маршрутизации их в нужный экземпляр системы и доставки ответов от систем отправителям запросов

Книга не является полной документацией к программному обеспечению. Для использования программы необходимо наличие других книг, включаемых в комплект.

Подсистема «Диспетчер СМЭВ» постоянно совершенствуется и в связи с этим возможны некоторые несоответствия, касающиеся описания пользовательского интерфейса.

Документация разработана совместно специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы (Софт)», Общества с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)».

Право на тиражирование программных продуктов и документации принадлежит ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)», ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)».

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

© ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)». Все права защищены

© ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)». Все права защищены

107113, Москва, ул. Шумкина, д. 20 стр. 1. Тел/факс: (495) 221-24-31 e-mail: support@eos.ru
<http://www.eos.ru>

Оглавление

1. Описание	4
1.1. Описание опции.....	4
1.2. Технологические ограничения	4
2. УСТАНОВКА ПО «ДИСПЕТЧЕР СМЭВ».....	5

1. ОПИСАНИЕ

1.1. Описание опции

Подсистема «Диспетчер СМЭВ» предназначена для:

- Получения запросов из внешних систем (СЭД «Дело», АИС МФЦ «Дело» и др.) для отправки их в ведомства через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), опроса СМЭВ на предмет поступления ответов, и доставки ответов во внешние системы
- Получения из СМЭВ входящих запросов в адрес внешних систем, маршрутизации их в нужный экземпляр системы и доставки ответов от систем отправителям запросов

1.2. Технологические ограничения

Подсистема «Диспетчер СМЭВ» предназначена для реализации интегрированного решения системам электронного документооборота и Системы межведомственного взаимодействия, поэтому ее работа невозможна без установки таких систем как СЭД «Дело», АИС МФЦ «Дело» и др.

Данная реализация подсистемы «Диспетчер СМЭВ» работает только с версией СМЭВ

3.

2. УСТАНОВКА ПО «ДИСПЕТЧЕР СМЭВ»

Установка производится пользователем, наделенным правами администратора, посредством запуска исполняемого файла setup.exe.




Рисунок 1

Нажмите кнопку «Далее» и выберите путь и тип установки. Доступны два способа установки (Рисунок 2).




Рисунок 2

1. **Создать новую базу данных** – данный пункт выбирается если ПО «Диспетчер СМЭВ» устанавливается первый раз;
2. **Подключиться к существующей базе данных** – данный пункт выбирается если ПО «Диспетчер СМЭВ» уже установлено на сервере и требуются какие-либо действия с данным экземпляром.

Выберите «Создать новую базу данных» и нажмите «Далее».

В следующем окне укажите адрес сервера БД, логин и пароль администратора (Рисунок 3).

Рисунок 3

В новом окне введите имя владельца БД, укажите для него пароль и нажмите «Далее» (Рисунок 4).

Рисунок 4

По желанию можно изменить путь установки ПО «Диспетчер СМЭВ», а также его имя (Рисунок 5).




Рисунок 5

На следующем этапе можно выбрать компоненты для установки, необходимо выбрать все (Рисунок 6).




Рисунок 6

Укажите веб-сайт и имя приложения.

Внимание! Можно не изменять настройки, предлагаемые по умолчанию. Как пример

(Рисунок 7).

The screenshot shows a window titled 'Диспетчер СМЭВ-3 1.0' with a sub-header 'Веб-сайт'. Below the sub-header is the instruction 'Укажите параметры публикации сайта.' (Specify site publication parameters). The window contains the following fields and controls:

- 'Веб-сайт:' label followed by a dropdown menu showing 'Default Web Site'.
- An unchecked checkbox labeled 'Использовать защищенный канал (https)' (Use secure channel (https)).
- 'Имя приложения:' (Application name) label followed by a text box containing 'smevown'.
- 'Время ожидания сеанса (мин):' (Session timeout in minutes) label followed by a text box containing '20'.
- At the bottom right, three buttons: '< Назад' (Back), 'Далее >' (Next), and 'Отмена' (Cancel).

Рисунок 7

Далее укажите настройки FTP-сайта, выберите то, что предлагается по умолчанию (Рисунок 8), либо измените на свои.

The screenshot shows a window titled 'Диспетчер СМЭВ-3 1.0' with a sub-header 'Ftp-сайт'. Below the sub-header is the instruction 'Укажите параметры публикации сайта.' (Specify site publication parameters). The window contains the following fields and controls:

- 'Ftp-сайт:' label followed by a dropdown menu showing '<Новый сайт>' (New site).
- 'Порт:' (Port) label followed by a text box containing '21'.
- 'Имя сайта:' (Site name) label followed by a text box containing 'Ftpsmevown'.
- 'Каталог ftp-обмена:' (FTP exchange catalog) label followed by a text box containing 'G:\Ftpsmevown\' and an 'Изменить...' (Change...) button to its right.
- At the bottom right, three buttons: '< Назад' (Back), 'Далее >' (Next), and 'Отмена' (Cancel).

Рисунок 8

В следующем окне нажмите «Установить» – произойдёт установка ПО «Диспетчер

СМЭВ» (Рисунок 9).




Рисунок 9