

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
«АИС МФЦ ДЕЛО

**Руководство по установке опции «Проверка статусов заявлений, поданных
через МФЦ»**

В данном документе приведены сведения о порядке работы с Опцией «Проверка статусов заявлений, поданных через МФЦ», которая предназначена для обеспечения взаимодействия в электронном виде с Единым порталом государственных услуг по видам сведений СМЭВ 3. Опция «Проверка статусов заявлений, поданных через МФЦ» является модулем системы АИС МФЦ «ДЕЛО». Использование опции «проверка статусов заявлений, поданных через МФЦ» невозможно без Подсистемы «Диспетчер СМЭВ».

Книга не является полной документацией к программному обеспечению. Для использования программы необходимо наличие других книг, включаемых в комплект.

АИС МФЦ «ДЕЛО», Подсистема «Диспетчер СМЭВ» постоянно совершенствуются и в связи с этим возможны некоторые несоответствия, касающиеся описания пользовательского интерфейса.

Документация разработана совместно специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы (Софт)» и Общества с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)».

Право на тиражирование программных продуктов и документации принадлежит ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)» и ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)».

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

© ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)». Все права защищены

© ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)». Все права защищены

107113, Москва, ул. Шумкина, д. 20 стр. 1. Тел/факс: (495) 221-24-31 e-mail: support@eos.ru
<http://www.eos.ru>

Оглавление

1. Описание опции.....	4
2. Установка Диспетчера СМЭВ	5
3. Установка опции «Проверка статусов заявлений, поданных через МФЦ»	10
3.1 Необходимые настройки на Диспетчере СМЭВ 3 для работы с опцией	10

1. Описание опции

Опция «Проверка статусов заявлений, поданных через МФЦ», предназначена для обеспечения взаимодействия в электронном виде с Единым порталом государственных услуг по видам сведений СМЭВ 3 для проверки статусов заявлений в профиле гражданина на ЕПГУ.

Опция обеспечивает выполнение следующих функций:

- Настройка маршрутизации запросов по адаптерам ВС СМЭВ 3
- Межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде с Единым порталом государственных услуг по видам сведений СМЭВ 3.

2. Установка Диспетчера СМЭВ

Установка производится посредством запуска исполняемого файла setup.exe.




Рис. 1 Мастер установки

Нажмите кнопку **Далее**. Далее выберите путь и тип установки. Доступны четыре способа установки (Рис. 2).




Рис. 2 Выбор типа установки

1. **Создать новую базу данных** – данный пункт выбирается если диспетчер устанавливается первый раз.

2. **Подключиться к существующей базе данных** – данный пункт выбирается если уже диспетчер установлена на сервере и требуются какие-либо действия с данным экземпляром

Выбираем **Создать новую базу данных** и нажимаем **Далее**

В следующем окне указываем адрес к серверу БД, логин и пароль администратора (Рис 3.)




Рис. 3 Ввод информации о сервере БД

В новом окне создаем владельца БД, указываем для него пароль и нажимаем **Далее** (Рис 4.)

Рис. 4 Ввод параметров базы данных

По желанию вы можете изменить путь установки диспетчера, а так же ее имя (Рис 5.)

Рис. 5 Выбор пути установки и имени экземпляра

На следующем этапе можно выбрать компоненты для установки, мы выбираем все (Рис 6.)




Рис. 6 Выбор компонентов установки

Укажите веб-сайт и имя приложения, можно не изменять настройки, предлагаемые по умолчанию. Как пример (Рис 7.)




Рис. 7 Путь публикации сайта

Далее необходимо указать настройки FTP-сайта, можно так же выбрать то, что предлагается по умолчанию, пример (Рис 8.). Либо изменить на свои




Рис. 8 Параметры FTP-сайта

В следующем окне нажмите **Установить** – начнется установка диспетчера СМЭВ (Рис 9.)




Рис. 9 Подтверждение начала установки диспетчера

3. Установка опции «Проверка статусов заявлений, поданных через МФЦ»

3.1 Необходимые настройки на Диспетчере СМЭВ 3 для работы с опцией

1. Чтобы Диспетчер мог принимать и отправлять запросы по определенному виду сведений, необходимо, чтобы адаптер к этому ВС был загружен на Диспетчер. Для загрузки ВС необходимо в разделе «**Виды сведений**» нажать кнопку «Импорт», далее «Выбрать файл» и загрузить файлы из архива «Комплект ПО» поочередно, предварительно разархивировав архив.

Виды сведений

Название

Namespace URI

Статус: ничего не выделено

Фильтр Очистить фильтр

+ Добавить ✗ Удалить 📄 Экспорт 📄 Импорт

Статус Название Namespace URI

Рис. 10 Раздел Виды сведений

2. Для отправки запроса необходимо в разделе «**Очередь сообщений**» нажать на кнопку управления «**Зарегистрировать**», далее выбрать адаптер ВС из числа зарегистрированных на Диспетчере. В открывшейся форме запроса заполнить необходимые поля и отправить запрос.

Очередь: Исходящие запросы Входящие запросы

Рассылка: Да Нет

Внешняя система: не выбрана

Номер во внешней системе

Примечание

Вид сведений: не выбран

Состояние запроса: Активные Приостановленные Удалённые

Время создания с: 00:00 по: 00:00

Статус: ничего не выделено

Фильтр Очистить фильтр

Отправить Остановить ✗ Удалить 🔄 Восстановить + Зарегистрировать 📄 Импорт 📄 Экспорт

Получить

Статус Вид сведений Внешняя система Номер во внешней системе Время создания Время изменения статуса Плановое время Число попыток Примечание

Рис. 11 Очередь сообщений